


* ワイヤレスネットワーク接続の設定 (Windows 7)

1 「接続またはネットワークのセットアップ」を開く




- 1 「スタート」から「コントロールパネル」を開きます。「ネットワーク」とインターネット、「ネットワークと共有センター」、「新しい接続またはネットワークのセットアップ」の順にクリックし、「接続またはネットワークのセットアップ」を開きます。

2 「ワイヤレスネットワークに手動に接続します」を開く



- 1 「ワイヤレスネットワークに手動接続します」をクリックします。
- 2 「次へ」をクリックします。

3 SSID,WEPキーの設定



- 1 「ネットワーク名」に「お申込内容のご案内」に記載された東日本エリア用のSSIDを入力します。
- 2 「セキュリティの種類」で「WEP」を選択します。
- 3 「セキュリティキー」に東日本エリア用のWEPキーを入力します。「お申込内容のご案内」に記載されているWEPキーのASCIIまたはHEXのどちらを入力しても構いません。
- 4 「ネットワークがブロードキャストを行っていない場合でも接続する」を選択します。
- 5 「次へ」をクリックします。

4 ネットワークへの接続を確認



- 1 ワイヤレスネットワークの接続が正常に追加されましたので「閉じる」をクリックします。

高セキュリティプランの接続に必要なとなる認証情報をパソコンに取り込みます。

・フレッツ・スポット高セキュリティプランの対応OSはWindows XP、Windows Vista、Windows 7のみです。

・電子証明書とご利用になる無線LAN機器との組み合わせを間違えると、ご利用いただけません。

高セキュリティプランを2つお申し込みのお客様はご注意ください。


・電子証明書(高セキュリティプランのお客様のみ送付しています)をインポートする場合には、CD-ROM対応ドライブが必要になる場合がございます。

・「フレッツ・スクウェア」の「サービス申込受付ページ」からフレッツ・スポットをお申し込みのお客様にはお届けしておりません。

電子証明書は「サービス申込受付ページ」にログインの上ダウンロードしてください。


・Windows 7の場合は、電子証明書を2回インポートする必要があります。

1 証明書ファイルをダブルクリック




1 NTT東日本から配布したCD-ROM、あるいは「フレッツ・スクウェア」の「サービス申込受付ページ」からお客様がダウンロードされた電子証明書ファイルをダブルクリックします。

2 証明書インポートウィザードの開始




1 「次へ」をクリックします。

3 インポートする証明書ファイルの指定



1 「次へ」をクリックします。


4 証明書パスワードの入力



1 「お申込内容のご案内」、あるいは申し込み完了画面に記載されている証明書パスワードを入力します。

2 「次へ」をクリックします。


5 証明書ストアの指定



1 「証明書の種類に基づいて、自動的に証明書ストアを選択する」を選択します。

2 「次へ」をクリックします。

6 証明書ストアのインポートウィザードの完了



1 「完了」をクリックします。

「次へ」をクリックします。

7 セキュリティ警告



1 「はい」をクリック

8 証明書インポートの完了



1 「OK」をクリックします。

9 2度目の証明書インポート


1 1～8までの手順を繰り返します。

1 「接続またはネットワークのセットアップ」を開く



1 「スタート」から「コントロールパネル」を開きます。
「ネットワーク」とインターネット、「ネットワークと共有センター」
「新しい接続またはネットワークのセットアップ」の順にクリックし、
「接続またはネットワークのセットアップ」を開きます。


2 「ワイヤレスネットワークに手動に接続します」を開く



1 「ワイヤレスネットワークに手動接続します」をクリックします。

2 「次へ」をクリックします。

3 SSID,WEPキーの設定




1 「ネットワーク名」に「お申込内容のご案内」に記載された東日本エリア用のSSIDを入力します。

2 「セキュリティの種類」で「802.1x」を選択します。

3 「ネットワークがブロードキャストを行っていない場合でも接続する」を選択します。


4 「次へ」をクリックします。

4 「接続のプロパティ」を開く



1 「接続の設定を変更します」をクリックします。

5 認証方法の設定




1 「セキュリティ」タブをクリックする。

2 「ネットワークの認証方法の選択」で「Microsoftスマートカードまたはその他の証明書」を選択する。

3 「設定」をクリックする。


6 証明書の設定



1 「信頼されたルート証明機関」に「SPOT-ACCESS-CA」をチェックします。

2 「OK」をクリックします。

7 設定を保存



1 「OK」をクリックします。



フレッツ接続ツールは、フレッツ 光ネクスト・Bフレッツ・ADSL及びフレッツ・スポットに接続する際に使用するPPPoEクライアントソフトです。既にフレッツ接続ツールをインストール済みの方は、インストール不要です。OSに標準実装されておりますPPPoE機能をご利用になる場合は、インストール不要です。

1 Windows版「フレッツ接続ツール」のインストール


1 同封されている「フレッツ接続ツール」のCD-ROM¹をパソコンのCD-ROMドライブにセットしてください。自動的にブラウザが起動し、「フレッツ接続ツールへようこそ」のページが表示されます。

インストール前に全てのアプリケーションを終了させてください。ブラウザが自動的に起動しない場合は、CD-ROM内のindex.htmlをダブルクリックします。
¹「フレッツ・スクウェア」の「サービス申込受付ページ」からお申し込みされた方は、ダウンロードにて配布しています。

3 ファイルのダウンロード


1 ファイルをダウンロードします。

2 「ワイヤレスネットワークに手動に接続します」を開く



1 「フレッツ接続ツールのインストール (Windows 2000、XP)」をクリックします。


4 使用許諾契約への同意



1 表示された使用許諾条件をお読みいただき、同意していただける場合は、「同意する」にチェックをしてください。

2 「次へ」をクリックします。

5 インストール先の選択




- 1 インストール先を変更する場合は「参照」をクリックします。「次へ」をクリックします。

6 インストールオプションの選択



- 1 インストールオプションの選択を行います。必要に応じて変更して下さい。「次へ」をクリックします。

7 インストール先の確認



- 1 インストール先を変更する場合は「参照」をクリックします。「次へ」をクリックします。

8 コンピュータの再起動



- 1 インストール終了後、コンピュータの再起動が必要です。「完了」をクリックすると再起動し、インストールは完了です。デスクトップ上に「フレッツ接続ツール」のショートカットアイコンが作成されます。

STEP 3



インターネットに接続するための設定を行います。

- ・プロバイダの変更がなければ、「7 アダプタの設定」のみ行ってください。
- ・フレッツ・スポット契約者に配布しているフレッツ接続ツールの前提に記述してあります。
- ・フレッツ 光ネクスト用の接続ツールをインストール済みのお客さまも同様に設定を行ってください。

1 フレッツ接続ツールを起動



- 1 デスクトップのアイコンをダブルクリックします。スタートメニューからの起動は以下の通りです。「スタート」 「すべてのプログラム」 「NTTE」 「フレッツ接続ツール」 「フレッツ接続ツール」をクリックします。

2 新しいプロファイルを作成



- 1 「プロファイル新規作成」をクリックします。

3 プロファイル名の入力



- 1 任意のプロファイル名を入力します。

- 2 「次へ」をクリックします。

「プロファイル新規作成」をクリックします。

4 ユーザ名、パスワードの入力



- 1 プロバイダから通知されたユーザ名、パスワードを入力します。ユーザ名は、「ユーザ名@ドメイン名」の形式で入力します。

- 2 「次へ」をクリックします。



各項目に「プロバイダから送付された情報」を入力して下さい。

5 プロファイルの保存




- 1 入力した内容が正しければ、「完了」をクリックします。

6 プロファイルの修正



- 1 作成したプロファイルを右クリックし、「プロパティ」を選択します。


7 アダプタの設定



- 1 「アダプタ」タブをクリックします。
- 2 「アダプタ」にご利用される無償LAN機器が表示されているか確認して下さい。もし選択されていない場合は「 」をクリックし、無線LANカードを選択します。
- 3 「OK」をクリックします。

! DNSの設定

プロバイダからDNSが
指定されている場合のみ



- 1 「TCP」タブをクリックします。
- 2 「DNSサーバーアドレスを指定」を選択します。
- 3 プロバイダから指定されているDNSサーバのIPアドレスを入力します。
- 4 「OK」をクリックします。

・ご利用前にフレッツ・スポットがご利用可能な場所まで移動してください。
 ご利用可能な場所については、「フレッツ・スポット ご利用ガイド」4ページをご覧ください。

1 ワイヤレスネットワークの接続

- 1** パソコンの電源を入れ、利用される無線LAN機器を「有効」にしてください。NTT東日本の認証が自動的に行われ、ワイヤレスネットワークの接続が完了します。
 無線LANの有効化、接続確認方法は、ご利用の機器のマニュアルなどをご覧ください。

2 フレッツ接続ツールの起動



- 1** デスクトップ上の「フレッツ接続ツール」アイコンをダブルクリックします。

3 プロバイダへの接続



- 1** 接続プロファイルをダブルクリックします。

4 接続完了の確認




- 1** 接続が完了すると「ステータス」に「認証に成功しました。」
 「へ接続しました」と表示されます。

参考

接続の切断方法



1 切断したいプロファイルをダブルクリックします。



2 「はい」をクリックします。

* フレッツ接続ツールのインストール方法
(Windows)


Windows版フレッツ接続ツールをアンインストールする場合は、下記の手順に従ってください。

1 アンインストールの開始



- 1 「スタート」「プログラム」「NTTE」「フレッツ接続ツール」「フレッツ接続ツールのアンインストール」をクリックします。
インストール前に全てのアプリケーションを終了させてください。

2 アンインストールの確認



- 1 「はい」をクリックします。

3 アンインストールの完了



- 1 「はい、今すぐコンピュータを再起動します」を選択し、「完了」をクリックすると、コンピュータが再起動し、アンインストールが完了します。