### 設定例 WindowsNT

ABCnetという架空のプロバイダを想定した設定例で説明いたします。

デスクトップの「マイコンピュータ」アイコンを ダブルクリックします。



「ダイヤルアップネットワーク」の アイコンをダブルクリックします。

「電話帳エントリの名前」に接続する プロパイダの名称などの、わかりやすい 名前を入力します。

使ってのエ

ABCnet

ルアップ・ネットワークでは、モデム、ISDNなどのWANアなつなを でリモートネットワールで構成します。このウィザートを使って、特 バモーネットワールの構成こと必要な設定を格納した電話帳 いを作成することができます。

新し、I電話帳エン州の名前を入力してください(E):

■ 電話帳エンドリについてはよく知っているので、 7泊ハラィを直接編集したい(K)

〈戻る(日) (次へ回)) キャンセル

「次へ」をクリックします。

新しい電話帳のエントリウィザー

初めて接続するアイコンを作成する方はこの画面が 表示されます。







接続先番号「1492」(局番なしの4桁)の みの設定で本サービスに接続可能です。 (市外局番は設定を行いません)

接続にあたって発信者番号通知が必要な プロバイダをご利用で「通常非通知」とされ ているお客様の場合「1492」の先頭に発 信者番号通知「186」を付与してください。 「次へ」をクリックします。



「完了」をクリックします。

## 設定例 WindowsNT

「その他」をクリックし、「エントリとモデムの プロパティの編集」を選択します。 なイセルアップ。ネットワーク ? × ダイヤルする電話帳エンドリ( ABCnet • 新規(<u>N</u>)\_\_ エンドリとモデムのフロハウィの編集(E) 電話番号のプレビュー(⊻ 1)パックロームのショートカットの作成(S)... 1)パーのショートカットの作成(S)... 1492 発信元(<u>0</u>): モニタの状態の 新しい場所 オペルータまたは手動によるダイヤル(P) ユーサー設定(F)... ログオン設定(G)... ∿⊮7°(<u>H</u>) ।#୦୦୦୦୦ ダイヤル(D)



「初期速度」をプルダウンし 「115200」を選択します。 モデムの構成 ? × INSMATEV-70 SYNC115 (COM2) 初期速度(bps)①: (115200 **T** - ハートウェアの機能 -● ハートウェア フロー制御を行う(E) □ モデムによるエラー制御を行う(E) □ モデムによるデータ圧縮を行う(C) ▼ モデム スピーかを使わない(S) 「OK」を OK) tore クリックします。

「ハードウェアの機能」は「ハードウェア フロー 制御を行う」にチェックを入れます。

「ダイヤルアップサーバの種類」に「PPP:Windows NT、 Windows 95 Plus、インターネット」が表示されている ことを確認します。



「ネットワークプロトコル」で 「TCP/IPの設定」を 「TCP/IP」にチェックを入れます。 クリックします。

#### この画面に戻ります。

電話帳のエン財の編集	? ×
基本(	ザーパー スクリフ°ト セキュリティ X25 .
IンIV名(E):	A BCnet
אַלאָב ( <u>M</u> ):	
電話番号(N):	1 192 〒 テレフォニー ダイヤルのブኪバティを使う(型)
ダイヤル方法( <u>D</u> ):	II.ISMATEV-70 SYNC115 (COM2) ▼ ビッー状態のときは別のホートを使う(S)
	OK キャンセル

次に「サーバー」のタブをクリックします。

「サーバーが割り当てたIPアドレス」のラジオボタンが選択 されていることを確認してください。



# 設定例 WindowsNT

#### この画面に戻ります。



クリックします。

「ダイヤル(ログイン)後」は「なし」にチェックが 入っていることを確認します。

<b>—</b>	
電話帳のIIとりの編集	? ×
基本 サーバー スクリフト セキ	J77 X25
Tall	
○ ター・ナル ウィントウを開く(T)	
<ul> <li>次のス例フトを実行する(S):</li> </ul>	
	<b>V</b>
スウリプトの編集(E)	・覧情報を更新( <u>R</u> )
	か/お(金(二/口)
	※1Yル町にへ回/
	K キャンセル
次に「セキュ	リティュをタブ
たんしょん	
センリックし	ノあり。

「ネットワーク」は「(なし)」を確認します。

.....

「承認と暗号化の原則」は「クリアテキストを含む任意の 認証を受け付ける」または、「暗号化された認証のみを受 け付ける」にチェックします。詳細は、プロパイダから通知 された設定に従い行ってください。



次に「X25」のタブをクリックします。

<b>/</b>					
電話帳のエンドの編集					? ×
基本	サーバー	<i>ス</i> クリフ℉ ┃	セキュリティ	X.25	
X25 ネットワーク フロ	いんを選択し、リ	モートサーバーの〉	(25 アドレスを入力		
	1/1-21				
	Vac				
アトレス( <u>A</u> ):					
- オフッション					
ユーザベー デベータ(	<u>U</u> ):				
機能( <u>F</u> ):					
			Ск	キャンセ	N
			•		
		۲OK'	をクリック	します。	

「ユーザ名」はプロパイダに登録されている パスワードを入力します。



